

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO GERAL DE APOIO

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA AERONÁUTICA



CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO



Tutorial de Configuração do Cliente BlueMail para dispositivos Android



SUMÁRIO

1.	Introdução.....	4
2.	Pré-requisitos básicos.....	4
3.	Configuração.....	4
4.	Responsável pela confecção.....	8



1. INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar a configuração do cliente de e-mail BlueMail para Android. O documento não detalhará nenhum conceito de serviço de rede ou das ferramentas relacionadas, pois estes conhecimentos são considerados essenciais para este manual.

2. PRÉ-REQUISITOS BÁSICOS

- Cliente BlueMail instalado no dispositivo (Acessar a loja de aplicativos padrão e pesquisar por “**BlueMail**” e proceder a instalação)
- Acesso à Internet

3. CONFIGURAÇÃO

É necessário confirmar o acesso à internet para efetuar a configuração da conta no cliente BlueMail.
1 – Ao abrir o aplicativo a janela a seguir será apresentada, deve-se clicar na opção “**CADASTRE-SE COM E-MAIL**”:





2 – Na janela que abriu, selecione a opção “**Other Email**” conforme tela abaixo:



3 – Na janela que abriu, preencher os dados:

Endereço de e-mail: usuario@fab.mil.br (e-mail do usuário a ser configurado)

Senha: senha do usuário a ser configurado



Após o correto preenchimento, clicar no botão “**PRÓXIMO**”.

Será mostrada a mensagem a seguir:





4 – Após a verificação das configurações a tela a seguir será apresentada, devendo o usuário clicar na opção “**IMAP**”.



5 – Na janela que abriu, “**Configurações do servidor de entrada**”, preencher os dados conforme abaixo e clicar em “**PRÓXIMO**”:

Endereço de E-mail: usuario@fab.mil.br (e-mail do usuário a ser configurado)

Nome de Usuário: usuario (a ser configurado)

Senha: senha do usuário a ser configurado

Servidor IMAP: imap.fab.mil.br

Segurança: STARTTLS

Autenticação: PLAIN

Porta: 143





6 – Na janela que abriu, “**Configurações do servidor de saída**”, preencher os dados conforme abaixo e clicar em “**PRÓXIMO**”:

Servidor SMTP: mail.fab.mil.br

Segurança: STARTTLS

Porta: 587

Requer inscrição: marcar o campo

Autenticação: PLAIN

Nome de usuário: usuario (a ser configurado)

Senha: senha do usuário a ser configurado


7 – Na janela que abriu, “**Você está quase pronto**”, preencher os dados conforme abaixo e clicar em “**FEITO**”:

Nome: Posto/Grad Nome de Guerra – OM
(No exemplo foi usado: S2 Usuário – CCA-RJ)

Descrição: Posto/Grad Nome de Guerra – OM
(No exemplo foi usado: S2 Usuário – CCA-RJ)



8 – Na janela que abriu, “**Notificações da Conta**”, na opção Configurações Push Instantâneo e selecione “**Sincronizado**” e clique no botão “**Feito**”.



Pronto, a configuração foi efetuada, e o E-mail já pode ser utilizado.

4. RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO

Equipe Zimbra do Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro – SAU - CCA-RJ