

**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**COMANDO GERAL DE APOIO**

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA AERONÁUTICA**



**CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO**



**Tutorial de Configuração do Cliente de E-mail para dispositivos IOS**



## SUMÁRIO

1.	Introdução.....	4
2.	Pré-requisitos básicos.....	4
3.	Configuração.....	4
4.	Responsável pela confecção.....	8



## 1. INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar a configuração do cliente de E-mail para dispositivos com IOS 12 ou superior. O documento não detalhará nenhum conceito de serviço de rede ou das ferramentas relacionadas, pois estes conhecimentos são considerados essenciais para este manual.

## 2. PRÉ-REQUISITOS BÁSICOS

- Dispositivo com IOS 12 ou superior
- Acesso à Internet

## 3. CONFIGURAÇÃO

É necessário confirmar o acesso à internet para efetuar a configuração da conta no cliente de E-mail do dispositivo.

**1** – Acessar os **Ajustes** do dispositivo e selecionar a opção “**Senhas e Contas**”::






2 – Na janela que abriu, selecione a opção “**Adicionar conta**” conforme tela abaixo:



3 – Na janela que abriu, selecionar a opção “**Outra**”:





4 – Na tela a seguir, clicar em “**Adicionar Conta de E-mail**”:




5 – Na janela que abriu, “**Nova Conta**”, preencher os dados conforme abaixo e clicar em “**Seguinte**”:

**Nome:** Posto/Grad Nome de Guerra – OM (Exemplo: S2 Usuário - CCA-RJ)

**E-mail:** [usuario@fab.mil.br](mailto:usuario@fab.mil.br) (e-mail do usuário a ser configurado)

**Senha:** senha do usuário a ser configurado

**Descrição:** Posto/Grad Nome de Guerra – OM (Exemplo: S2 Usuário - CCA-RJ)





6 – Na janela que abriu, preencher os dados com as configurações abaixo e clicar em “Seguinte”:

**Protocolo:** IMAP

**Nome de usuário:** Posto/Grad Nome de Guerra – OM (Exemplo: S2 Usuário - CCA-RJ)

**E-mail:** [usuario@fab.mil.br](mailto:usuario@fab.mil.br) (e-mail do usuário a ser configurado)

**Descrição:** Posto/Grad Nome de Guerra – OM (Exemplo: S2 Usuário - CCA-RJ)

**SERVIDOR DE CORREIO DE ENTRADA**

**Nome do Host:** [imap.fab.mil.br](mailto:imap.fab.mil.br)

**Nome de Usuário:** [usuario](#) (usuário a ser configurado)

**Senha:** senha do usuário a ser configurado

**SERVIDOR DE CORREIO DE SAÍDA**

**Nome do Host:** [mail.fab.mil.br](mailto:mail.fab.mil.br)

**Nome de Usuário:** [usuario](#) (usuário a ser configurado)

**Senha:** senha do usuário a ser configurado



7 – Na janela Pop-up que abriu, clicar em “Não”:



Após isso clicar novamente em “Seguinte”





8 – No Pop-up que abriu, clicar em “**Salvar**”:



9 – No janelo que abriu, selecionar os objetos a serem sincronizados e clicar em “**Salvar**”:



Pronto, a configuração foi efetuada, e o E-mail já pode ser utilizado.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO

Equipe Zimbra do Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro – SAU - CCA-RJ